

Локализация Интерфейса

Локализации интерфейса STB основана на использовании библиотеки **gettext**

Утилита для удобного перевода - **Poedit**

Порядок локализации:

- Установить на сервере необходимую локаль и убедиться что она появилась в выводе команды

```
locale -a
```

- Для Debian/Ubuntu необходимо добавить в `/var/lib/locales/supported.d/local` строку с необходимой локалью, затем выполнить

```
sudo dpkg-reconfigure locales
```

- Список поддерживаемых системой локалей можно посмотреть в `/usr/share/i18n/SUPPORTED`.
- Создать директорию с именем локали (достаточно первых двух букв локали из вывода `locale -a`) в `/server/locale/`, внутри создать каталог `LC_MESSAGES`.
- Скопировать в `/server/locale/[NEW_LOCALE]/LC_MESSAGES/` файл `stb.po`, например, из английской локализации.
- Открыть `/server/locale/[NEW_LOCALE]/LC_MESSAGES/stb.po` с помощью **Poedit**.
- Выполнить перевод.
- Сохранить результат. Рядом с `stb.po` должен появиться файл `stb.mo`, он и является используемым в портале файлом локализации.

В некоторых случаях может потребоваться перезапуск **apache**.

From:
<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:
https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stalker:interface_localization

Last update: **2019/05/17 11:23**

